

PANECILLOS KAISER

BPC# 113543000




General Mills Retail
FOODSERVICE
Bakery | Deli | Produce | Wholesale

INSTRUCCIONES PASO A PASO

PREMOLDEADOS Y PREMARCADOS

01 Preparar

- Ponga 12 panecillos congelados (3x4) con el lado de la estrella hacia arriba en una bandeja con rejilla con aerosol antiadherente.




02 Rociar

- Rocíe la masa congelada con agua.
- Ponga en un bastidor para hornear de 10 a 12 estantes.



03 Cubrir

- Cubra el bastidor con una cubierta etiquetada. Debe incluir lo siguiente:
 - Fecha/hora en que se coloca en el refrigerador
 - Mín. 16 horas
 - Hora de extracción
- Ponga el bastidor cubierto en el refrigerador durante 16 a 24 horas.



04 Probar

- Retire el bastidor del refrigerador.
- Rocíe la masa con agua.
- Deje levar entre 30 y 60 minutos.
- Después de 30 minutos, haga una prueba con la herramienta de levado.
- Si la masa no toca la parte superior de la herramienta de levado, siga levando.
- Si la masa toca la parte superior de la herramienta de levado, los panecillos están listos para hornear.



05 Rociar

- Antes de ponerlo en el horno, rocíe la masa ligeramente con agua.



06 Hornear

- Ponga el bastidor en el horno, hornee a 176°C (350°F) con 20 segundos de vapor durante 15 a 17 minutos o hasta que estén dorados.



07 Empaquetar

- Una vez que el producto esté frío (45 a 60 min), empaquételo como una unidad de venta.
- Etiquete el producto con etiquetas impresas.

Cumpla con los requisitos específicos de la tienda respecto al empaquetado y etiquetado.



EXPECTATIVA DEL PRODUCTO



CAMBIAR EL PROCESO PUEDE DAR COMO RESULTADO UN PRODUCTO DE MALA CALIDAD Y CLIENTES INSATISFECHOS.

PANECILLOS KAISER



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL PRODUCTO



Falta de horneado



Perfecto



Exceso de horneado



Falta de levado



Levado



Exceso de levado

Problema	Causas posibles	Soluciones
<ul style="list-style-type: none"> Los panecillos son pequeños y no encajan bien en la bolsa. Los panecillos tienen huecos, están deformes o con aperturas por los lados. Color pálido. 	<ul style="list-style-type: none"> Masa con tiempo de levado insuficiente. No se siguió el procedimiento de rociado adecuado. 	<ul style="list-style-type: none"> Deje levar el producto cubierto hasta que alcance el tamaño adecuado. El producto debe llenar completamente la cavidad de la herramienta de levado antes de hornear. Siga la hoja de instrucciones para ver el tiempo de levado recomendado. Rocie al menos 3 veces antes de ponerlo en el horno.
<ul style="list-style-type: none"> Los panecillos son muy grandes y no encajan bien en la bolsa. Los panecillos tienen una forma plana o se hunden en el medio. Las marcas de los panecillos no se abren. 	<ul style="list-style-type: none"> Masa levada en exceso. Le falta cocción al producto Las bandejas están obstruidas con acumulación de carbono, lo que impide que el calor fluya a través de la bandeja. No se utilizó la bandeja adecuada. No se utilizó el bastidor adecuado. Exceso de vapor en el horno. 	<ul style="list-style-type: none"> Deje levar el producto cubierto hasta que alcance el tamaño adecuado. El producto debe llenar completamente la cavidad de la herramienta de levado antes de hornear. Siga la hoja de instrucciones para ver el tiempo de levado recomendado. Limpie las bandejas con regularidad para evitar la acumulación de carbono. Utilice una bandeja con rejilla adecuada. Utilice un bastidor de 12 estantes adecuado.
<ul style="list-style-type: none"> Panecillos con deformidades, como agujeros y aperturas. 	<ul style="list-style-type: none"> Deformidades, huecos o aperturas por los lados. Masa con tiempo de levado insuficiente. Se marcó mal o se utilizó de un cuchillo para marcar no aprobado (no aplica a los panecillos Kaiser, ya que el panecillo está estampado y no requiere marca). Falta de vapor o ausencia total de vapor en el horno. No se siguió la técnica de rociado adecuada. 	<ul style="list-style-type: none"> Deje levar el producto cubierto hasta que alcance el tamaño adecuado. El producto debe llenar completamente la cavidad de la herramienta de levado antes de hornear. Siga la hoja de instrucciones para ver el tiempo de levado recomendado. Utilice solamente una herramienta de levado aprobada. Compruebe que el vapor funcione correctamente. Rocie al menos 3 veces antes de ponerlo en el horno.
<ul style="list-style-type: none"> Color incorrecto 	<ul style="list-style-type: none"> Demasiado claro: le falta tiempo en el horno o la temperatura es incorrecta. Demasiado oscuro: demasiado tiempo en el horno o la temperatura es incorrecta. Manipulación incorrecta del producto antes de hornear. 	<ul style="list-style-type: none"> Siga la hoja de instrucciones sobre la manipulación adecuada del producto. Solicite que un técnico revise y recalibre el horno.